

Konfiguration

Wie richte ich PhonerLite ein?

Mit dem PhonerLite Softphone können Sie am PC unter Windows unseren Dienst nutzen. Die aktuellste Version der Software bekommen Sie unter dem folgenden Link:

[PhonerLite](#)

PhonerLite Schritt-für-Schritt Einrichtung

Für die Einrichtung des PhonerLite VoIP Client benötigen Sie nur ihre VoIP Zugangsdaten. Diese Daten finden Sie hier.

1. Wählen Sie "manuelle Konfiguration" und tragen als Proxy/Registrar, Realm/Domain und STUN den folgenden Server ein: voip.nexxtnextmobile.de



Konfiguration

2. Tragen Sie ihre VoIP Zugangsdaten ein. **Ihre VoIP Zugangsdaten finden Sie hier.**



The screenshot shows the 'Setup Wizard' window for 'PhonerLite 2.66'. The window has a title bar with a close button. Below the title bar is a header area with a circular logo containing a telephone handset and the text 'SIP'. To the right of the logo, the text 'PhonerLite' is displayed in a large font, and '2.66' is displayed in a smaller font below it. Below the header is a tab labeled 'Benutzerdaten'. The main area contains three input fields: 'Benutzername' (Username) with the value '0231123456', 'Authentifizierungsname' (Authentication Name) with the value '0231123456', and 'Kennwort' (Password) which is masked with dots. Below the 'Benutzername' field, the email address '0231123456@voip.nexxtmobile.de' is displayed. At the bottom right of the window are two green circular buttons with left and right arrows.

3. Hier müssen Sie in der Regel keine Änderung vornehmen, außer Sie wollen ein spezielles Mirkofon oder Boxen/Kopfhörer für die Telefonie benutzen.

Konfiguration



4. Hier können Sie noch einen individuellen Namen im PhoneLite für das Konto vergeben.

Konfiguration

Setup Wizard



PhonerLite

2.66

Bestätigung

Angelegter Account:

0231123456@voip.nexxtmobile.de

unter dem Profilnamen

voip.nexxtmobile.de





Eindeutige ID: #1390

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2021-05-27 01:00